

Strickanleitung



Allgemeine Hinweise

Ganz wichtig! Bitte lesen Sie bevor Sie mit dem Stricken anfangen die folgenden Abschnitte «Stricken und Filzen in der Waschmaschine» und «Nadelfilzen» genau durch. Hier stehen wertvolle Hinweise, die zum sicheren Gelingen Ihrer Schuhe beitragen. Sie werden in den Anleitungen nicht mehr weiter erwähnt.

Stricken und Filzen in der Waschmaschine

Material

Das Garn **Wash+Filz-it!** und **Wash + Filz- it! multicolor** aus 100% reiner Schurwolle, Lauflänge ca. 50 m/50 g ist ideal zum Filzen in der Waschmaschine, denn nur reine Schurwolle, nicht waschmaschinenfest hat besonders gute Filzeigenschaften.

Das Filzen mit der Nadel gelingt besonders gut mit der Filzwolle **Filz-it!** und **Filz-it! multicolor**, ebenfalls aus 100% reiner Schurwolle.

Gleiche Farbfolge für die Filzschuhe aus Multicolorwolle

Um bei beiden Hausschuhen aus Multicolorwolle die gleiche Farbfolge zu erhalten, nehmen Sie bitte den Faden von außen vom Knäuel und beginnen beide Schuhe mit der gleichen Stelle des Farbbrapports. Bitte halten Sie auch beim Knäuelwechsel die Farbfolge ein.

Dazu kann es notwendig sein einen Knäuel bis zum richtigen Anfang umzuwickeln. Dieses Garn kann später an passender Stelle verstrickt werden.

Maschenprobe + Filzprobe

In den Anleitungen werden allgemein die Nadeln 8 empfohlen. Einzige Ausnahmen sind die Gästepantoffeln, welche mit den Nadeln 9 und dem doppelten Faden gestrickt werden.

Nur mit einer Maschenprobe können Sie die richtige Nadelstärke und das richtige Waschprogramm zum Filzen finden.

Für die Maschenprobe schlagen Sie 16 Maschen mit Nadeln 8 an, stricken 22 Reihen glatt rechts und ketten die Maschen ab. Nun umranden Sie mit einem kontrastfarbenen Baumwollgarn mit Vorstichen den mittleren Bereich von 12 Maschen und 18 Reihen. Dieser Bereich sollte 10 x 10 cm groß sein. Ist er größer stricken Sie zu locker, Sie sollten dann fester stricken und/oder dünnere Nadeln verwenden. Ist er kleiner, stricken Sie zu fest, dann sollten Sie lockerer stricken und/oder dickere Nadeln verwenden.

Diese Maschenprobe filzen Sie nun in der Waschmaschine unter den gleichen Bedingungen wie Sie später die Hausschuhe filzen. Danach ziehen Sie die Probe kräftig in Form, lassen sie trocknen und messen den umrandeten Bereich aus. Die 12 Maschen sollen jetzt ca. 8 cm breit und die 18 Reihen ca. 7 cm hoch sein. Ist die Probe größer, können Sie diese nochmals waschen, ein anderes Waschprogramm mit mehr Bewegung wählen oder auch mit etwas höherer Temperatur waschen. Ist die Probe kleiner, haben Sie diese vielleicht nicht kräftig genug in Form gezogen oder Sie müssen

zum Waschfilzen ein Waschprogramm mit weniger Bewegung und/oder eine niedrigere Temperatur verwenden.

Filzen in der Waschmaschine

Die gestrickten Schuhe werden bei 40° C in der Waschmaschine gefilzt. Verwenden Sie dazu **Colorwaschmittel**, aber kein Wollwaschmittel und keinen Weichspüler. Verschiedene Modelle und Farben können zusammen gewaschen werden. Waschen Sie sie zur Verstärkung des Filzeffekts und zur ökonomischen Ausnutzung der Maschine zusammen mit unempfindlicher Buntwäsche, Jeans oder Handtüchern.

Wählen Sie ein Programm mit ausreichendem Wasserstand z.B. Schonwäsche mit Schleuderprogramm, aber bitte kein spezielles Wollprogramm.

In der Waschmaschine schrumpfen die Teile um ca. 30–40%; diese Werte sind jedoch nur Anhaltswerte.

Sollte das Modell nach dem ersten Waschen noch zu groß sein, waschen Sie es ein weiteres Mal bei 40° C, oder wählen ein anderes Programm, siehe auch Abschnitt «Maschenprobe + Filzprobe».

Formen und Trocknen


Nach dem Waschen ziehen Sie die Schuhe kräftig in Form, drücken die Nähte dabei gut von innen heraus. Ferse und Spitze lassen sich besonders gut über der geballten Faust rund ausformen. Danach ziehen Sie die noch feuchten Schuhe über die Füße und tragen diese ca. 5 Minuten. Zum Trocknen stopfen Sie sie mit etwas Papier oder mit Tüchern aus, oder verwenden passende Schuhspanner.

Hinweis: Speziell bei den kleinen Babyschühchen können sich beim Waschfilzen Wollfasern sehr stark miteinander verhaken. Ist dies der Fall, die verhakten Bereiche gut mit den Fingern voneinander lösen und von innen alle Konturen kräftig ausstreichen.

Behandlung der Sohlen

Sie können auf die trockenen Sohlen der Hausschuhe Latexmilch auftragen oder auch **Regia Ledersohlen** oder **Filzsohlen mit Noppen** aufnähen.

Besonders einfach ist **Latexmilch** anzuwenden. Es gibt sie in Transparent. Es genügt die Latexmilch kleinflächig auf die vordere Sohle und die Ferse aufzutragen, oder Motive, auch mit Hilfe einer Motivschablone, aufzumalen. Damit die Milch nicht durch die Sohle dringt, 2 passende Pappschablonen in Sohlenform ausschneiden und in die Schuhe schieben. Die gewünschten Motive mit der Latexmilch aufmalen. Die Schuhe gut trocknen lassen, das Trocknen läßt sich mit einem Fön beschleunigen. Noch ca. 3x die Motive mit der Latexmilch übermalen und trocknen lassen. Nach dem letzten Auftragen die Schuhe noch einmal gut trocknen lassen, am besten über Nacht. Bitte beachten Sie außerdem die Herstellerhinweise auf der Packung.



Auf dem Foto ist ein Hausschuh mit Käppchen wie bei Modell 6703 beschrieben vor dem Filzen und darüber der fertig gefilzte Hausschuh abgebildet. Der Größenunterschied ist deutlich zu erkennen.

Nadelfilzen

Für das **Filzen mit der Nadel** benötigen Sie **Filz-it!** Filzwolle oder auch Reste des Garns **Wash+Filz-it!**, spezielle **Filz-it!** Filznadeln und eine Unterlage zum Nadelfilzen. Das **Wash+Filz-it! Garn** muss vor dem Filzen aufgedreht und auseinander gezupft werden und kann danach wie die Filzwolle verwendet werden.

Beim **Nadelfilzen** wird nur mit Hilfe der Filznadel gefilzt. Diese hat an ihrer Spitze feine Widerhaken. Durch wiederholtes, senkrecht einstecken der Nadel in die Wollfasern verhaken sich diese miteinander, sie verfilzen also. Je öfter eingestochen wird, umso dichter verfilzt die Wolle.

Zum Auffilzen von Motiven wird die Filzunterlage in den Filzschuh geschoben, eventuell muss sie dafür passend zurechtgeschnitten werden. Für viele Motive sind Vorlagen in Originalgröße bei den Anleitungen. Durch Übertragen der Vorlage auf Papier fertigen Sie eine Schablone an, schneiden diese aus und stecken sie mit Stecknadeln auf den Schuh. Mit dünnen leicht vorgerollten Wollfasern filzen Sie rundum die Konturen, entfernen danach die Schablone, legen jetzt das

Motiv mit der gewünschten Wolle gleichmäßig aus und filzen dann mit dichten, nicht zu tief gesetzten Einstichen. Anschließend können weitere Farbverläufe, Linien und Dekore in anderen Farben ebenso aufgefilit werden.

Zum Formen beliebiger Figuren rollen Sie die erforderliche Menge Filzwolle möglichst dicht auf, legen diese auf die Filzunterlage und bearbeiten Sie dann gleichmäßig von allen Seiten mit der Filznadel. Zwischendurch lösen sie die Figur immer wieder von der Unterlage, wenden sie und bearbeiten die 2. Seite, bis die Figur die gewünschte kompakte Form hat. Vertiefungen und Verjüngungen werden gearbeitet, indem die Stelle besonders intensiv gefilzt wird. Soll an einer Stelle etwas mehr Volumen entstehen, einfach die gewünschte Menge Wolle zusätzlich auflegen und auffilzen.

Verschiedene Teile können leicht dadurch aneinander gefilzt werden, indem bei jedem Teil an den entsprechenden Stellen einige Wollfasern nicht gefilzt werden. Zum Verbinden der Teile werden diese Fasern an der Kontaktstelle aufgelegt und dann aufgefilit.

Weitere Pflege gefilterter Teile

Bitte beachten Sie, dass gefilterte Teile bei der Wäsche in der Waschmaschine weiterfilzen. Sie können aber vorsichtig **von Hand mit etwas Wollwaschmittel** in ca. 20° C warmem Wasser gewaschen werden. Dabei jedes Reiben vermeiden, die Teile nur kurz einweichen lassen, etwas hin- und herschwenken und für Wasch- und Spülwasser die gleiche Wassertemperatur verwenden. Zum Trocknen die Teile in Handtücher gerollt ausdrücken, nicht wringen, wie beschrieben in Form ziehen und trocknen lassen.

Häufig gebrauchte Abkürzungen

Fb =	Farbe(n)
feste M =	feste Masche(n)
Hinr =	Hinreihe(n)
Kettm =	Kettmasche(n)
Luftm =	Luftmasche(n)
M =	Masche(n)
R =	Reihe(n)
Rückr =	Rückreihe(n)
Rd =	Runde(n)

Tabelle für einfache Hausschuhe aus Wash+Filz-it! und Wash+Filz-it! multicolor.

Maschenproben mit Nadeln 8 bei glatt rechts: Vor dem Filzen 12 M und 18 R/Rd = 10 x 10 cm.

Nach dem Filzen: Ca. 15 M und 26 R/Rd = 10 x 10 cm.

Größe	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Maschenanschlag (M)	24	24	26	26	28	30	30	32	32	34	36	38	38
Offen gestrickte Reihen (R)	22	22	24	26	28	28	30	32	32	34	34	36	38
Offen gestrickte Zentimeter (cm)	12	12	13,5	14,5	15,5	15,5	16,5	17,5	17,5	19	19	20	21
Neuanschlag (M)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maschen für den Vorderfuß (M)	26	26	28	28	30	32	32	34	34	36	38	40	40
Vorderfuß: Anzahl Runden (Rd)	13	16	18	19	19	23	25	26	29	31	32	33	35
Fußlänge bis Spitzenbeginn (R/Rd)	35	38	42	45	47	51	55	58	61	65	66	69	73
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm)	19,5	21	23,5	25	26	28	30,5	32	34	36	36,5	38,5	40,5
Spitze: Anzahl der Runden (Rd)	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
Gesamte Hausschuhlänge vor dem Filzen (cm)	22	24	26	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	40	41	42,5	45
Gesamte Hausschuhlänge nach dem Filzen (cm)	15,5	16,5	18	19	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	31

Grundanleitung für einfache Hausschuhe

Die Hausschuhe werden glatt rechts von der Ferse bis zur Spitze gestrickt und an der Ferse begonnen.

Die gewünschte Maschenzahl nach der Tabelle «Maschenanschlag (M)» mit Stricknadeln 8 anschlagen und zunächst in Reihen die in der Zeile «Offen gestrickte Reihen (R)» angegebene Reihenzahl stricken. Danach in Runden weiterstricken. Dafür die Maschen auf 4 Nadeln eines Nadelspiels 8 verteilen und in 1. Runde am Beginn der 1. Nadel 1 Masche neu anschlagen, dann nacheinander die Maschen der 1. Nadel, der 2. Nadel, der 3. Nadel und der 4. Nadel stricken und am Ende der 4. Nadel 1 Masche neu anschlagen. Nachdem Sie die in der Zeile «Vorderfuß: Anzahl Runden (Rd)» bzw. die in der Zeile «Fußlänge bis Spitzenbeginn (R/Rd)» angegebene Reihen- bzw. Rundenanzahl ab Anschlag gestrickt haben, arbeiten Sie die Spitze. Dafür stricken Sie in jeder Runde die beiden letzten Maschen jeder Nadel rechts zusammen, bis 8 Maschen übrig sind. Falls auf der 1. und 4. Nadel jeweils 1 Masche mehr als auf den beiden anderen Nadeln vorhanden ist, wird die 1. Abnahme nur auf diesen beiden Nadel und erst danach auf allen Nadeln gearbeitet. Dann schneiden Sie den Faden ab und

ziehen ihn mit einer Smyrnadel (dicke Sticknadel mit großem Öhr und stumpfer Spitze) durch die restlichen 8 Maschen ziehen, die Maschen fest zusammenziehen und vernähen den Faden. Danach schließen Sie die Fersennaht. Bitte achten Sie darauf, dass die Naht flach wird und der Faden nicht zu fest angezogen wird, da sich die Naht sonst beim Filzen stark zusammenzieht.

Hinweis: Sie können die Schuhe auch individuell anpassen. Sollen die Schuhe z.B. bei sehr schlanken Füßen länger gestrickt werden als in der Tabelle angegeben, stricken Sie einfach für 1 cm Mehrlänge 3 Reihen mehr als angegeben; entsprechend, wenn sie 1 cm kürzer sein sollen 3 Reihen weniger.

Nadeln 9: 6647.456

Nadeln 8: 6647.455

Wash+ Filz-it!: 6647.462ff

Wash+ Filz-it! multicolor: 6647.469ff

Filz-it! Filznadel: 6647.180

Filz-it! Filzunterlage: 6647.181

Latexmilch: 6645.300

Filz-it! 6647.177

Und so geht's:



Modell A, B und C Gästepantoffeln

Alle Zentimeterangaben in den Anleitungen sind gestrickte Masse vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Masse

Modell A, Pantoffeln in Coconut, Größe 39–43:

Vor dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 35 cm, größte Sohlenbreite ca. 16 cm.

Nach dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 28 cm, größte Sohlenbreite ca. 12 cm.

Modell B, Pantoffeln mit Herz und «Gast», Größe 34–37:

Vor dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 31,5 cm, größte Sohlenbreite ca. 14 cm.

Nach dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 24,5 cm, größte Sohlenbreite ca. 11 cm.

Modell C, Kinderpantoffeln mit Krone, Größe 28–31:

Vor dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 27 cm, größte Sohlenbreite ca. 10 cm.

Nach dem Filzen:

Sohlenlänge ca. 21 cm, größte Sohlenbreite ca. 8 cm.

Strickmuster:

Kraus rechts: Mit doppeltem Faden und Nadeln 9 jede Reihe rechts stricken.

Glatt rechts: Mit einfachem Faden und Nadeln 8 in Hinreihen rechts, in Rückr links stricken.

Maschenproben:

Vor dem Filzen: Mit Nadeln 8 glatt rechts mit einfachem Faden: 12 M und 18 R = 10 x 10 cm; mit Nadel 9 kraus rechts mit doppeltem Faden: 10 M und 16–17 R = 10 x 10 cm.

Nach dem Filzen: Mit Nadeln 8 glatt rechts mit einfachem Faden: 15 M und 26 R = 10 x 10 cm, mit Nadeln 9 kraus rechts mit doppeltem Faden: Ca. 13 M und 21 R = 10 x 10 cm.

Modell A: Pantoffeln in Coconut

Material: Wash+Filz-it! multicolor 5 Knäuel Fb 00009 schwarz-grau Filz-it!, Filzwolle, Reste oder je 1 Strang Fb 00015 Amarena und Fb 00010 Rot. Prym Stricknadeln 8 und 9 und 1 Smyrnadel.

1 Filz-it! Filznadel und 1 Filz-it! Filzunterlage. Latexmilch in Transparent.

Anleitung

Sohle: Mit Nadeln 9 und doppeltem Faden 12 M anschlagen und kraus rechts stricken.

In 3. R und 1x in folgender 4. R am Reihenbeginn nach der Randm und am Reihende vor der Randm 1 M rechts verschränkt aus dem Quersfaden stricken = 16 M.

Nach 25 R = 15 cm Sohlenlänge und 2x in jeder folgenden R zum Verschmälern der Sohle in Sohlenmitte 2 M rechts zusammenstricken = 13 M. Gerade hoch stricken und in folgender 8. R, dann 1x in folgender 3. R beidseitig je 1 M zunehmen = 17 M.

Nach 47 R = 28,5 cm Sohlenlänge und 2x in jeder 4. R zum Abrunden des Zehenbereichs am Reihenbeginn die beiden M nach der Randm und am Reihende die beiden M vor der Randm rechts zusammenstricken = 11 M. In folgender 2. R alle M abketten.

Gesamte Sohlenlänge 57 R = 35 cm.

Beide Sohlen gleich arbeiten.

Oberteil: Mit dem Zehenbereich beginnen. Mit Nadeln 8 und einfachem Garn 14 M anschlagen und glatt rechts stricken, mit 1 Rückr links beginnen. Dabei in 2. R (= Hinr), dann 2x in jeder 4. R und 2x in jeder 6. R beidseitig je 1 M zunehmen = 24 M. Gerade hoch stricken und nach insgesamt 31 R = 17 cm alle M abketten.

Beide Oberteile gleich arbeiten.

Fertigstellung: Oberteile und Sohlen zusammennähen. Die Pantoffeln wie in den allgemeinen Hinweisen beschrieben in der Waschmaschine filzen, formen und trocknen.

Nach dem Trocknen die Lilie und den Streifen auf die Oberteile filzen. Für den Streifen ca. 0,5 cm neben dem Abketttrand des Oberteils erst eine dünne Linie in Rot auflegen und anfilzen, dann direkt daneben einen 0,5 cm breiten Streifen in Amarena auffilzen.

Nun die nach der Vorlage ausgeschnittene Lilie aufstecken, mit einer dünnen Kontur in Rot umfilzen, dann das Innere in Amarena ausfüllen und auffilzen. Zuletzt das ca. 3 mm breite «Band» in Rot über den unteren Teil der Lilie filzen, siehe auch Foto. Die Sohle mit der Latexmilch bestreichen.

Vorlage für die Lilie in Originalgröße



Modell B: Pantoffeln mit Herz und «Gast»

Material: Wash+Filz-it! multicolor, 4 Knäuel Fb 00005 Romance, Wash+Filz-it! Rest oder 1 Knäuel Fb 00004 Mango. Prym Stricknadeln 8 und 9, sowie eine Smyrnanadel. 1 Filz-it! Filznadel und 1 Filz-it! Filzunterlage; Latexmilch.

Anleitung

Sohle: Mit Nadeln 9 und doppeltem Faden 10 M anschlagen und kraus rechts stricken.

In 3. R und 1x in folgender 4. R am Reihenbeginn nach der Randm und am Reihende vor der Randm 1 M rechts verschränkt aus dem Quersfaden stricken = 14 M.

Nach 22 R = 13 cm Sohlenlänge zum Verschmälern der Sohle die mittleren 2 M rechts zusammenstricken, dann in folgender R die 3. und 4. M nach der Randm und die folgende 4. und 5. M rechts zusammenstricken = 11 M.

Weiter gerade hoch stricken und in folgender 8. R, dann 1x in folgender 3. R beidseitig je 1 M zunehmen = 15 M.

Nach 48 R = 29 cm Sohlenlänge, dann 1x in folgender 2. R zum Abrunden des Zehenbereichs am Reihenbeginn die beiden M nach der Randm und am Reihende die beiden M vor der Randm rechts zusammenstricken = 11 M. In folgender 2. R alle M abketten.

Gesamte Sohlenlänge 52 R = 31,5 cm.

Beide Sohlen gleich arbeiten.

Oberteil: Mit dem Zehenbereich beginnen. Mit Nadeln 8 und einfachem Garn 12 M anschlagen und glatt rechts stricken, mit 1 Rückr links beginnen. Dabei in 2. R (= Hinr), dann 2x in jeder 4. R und 2x in jeder 6. R beidseitig je 1 M zunehmen = 22 M. Gerade hoch stricken und nach insgesamt 31 R = 17 cm alle M abketten.


Beide Oberteile gleich arbeiten.

Fertigstellung: Oberteile und Sohlen zusammennähen. Die Pantoffeln in der Waschmaschine filzen, formen und trocknen, siehe allgemeine Hinweise.

Nach dem Trocknen mit Mango auf einen Pantoffel den Schriftzug «Gast», Abb. unten, auf den anderen das Herz nach Vorlage auffilzen.

Die Sohle mit der Latexmilch bestreichen.

Vorlage für das Herz in Originalgröße



Vorlage für den Schriftzug in Originalgröße



Modell C: Kinderpantoffeln mit Krone

Material: Wash+Filz-it!, 2 Knäuel Fb 00004 Mango und 1 Knäuel Fb 00019 Red.

Prym Stricknadeln 8 und 9, sowie eine Smyrnanadel.

1 Filz-it! Filznadel und 1 Filz-it! Filzunterlage; Latexmilch in Transparent.

Anleitung

Sohle: Mit Nadeln 9 und doppeltem Faden in Mango 8 M anschlagen und kraus rechts stricken. Dabei in 3. R am Reihenbeginn nach der Randm und am Reihende vor der Randm 1 M rechts verschränkt aus dem Quersfaden stricken = 10 M.

Nach 14 R = 8,5 cm Sohlenlänge zum Verschmälern der Sohle die mittleren 2 M rechts zusammenstricken = 9 M.

Weiter 2x in jeder 10. R beidseitig je 1 M zunehmen = 13 M.

Nach 40 R = 24,5 cm Sohlenlänge und 1x in folgender 2. R zum Abrunden des Zehenbereichs am Reihenbeginn die beiden M nach der Randm und am Reihende die beiden M vor der Randm rechts zusammenstricken = 9 M. In folgender 2. R alle M abketten.


Gesamte Sohlenlänge 44 R = 26,5 cm.

Beide Sohlen gleich arbeiten.

Oberteil: Mit dem Zehenbereich beginnen. Mit Nadeln 8 und einfachem Garn 10 M in Red anschlagen und glatt rechts stricken, mit 1 Rückr links beginnen. In 4. R (= Hinr) und 2x in folgender 6. R beidseitig je 1 M zunehmen = 16 M. Gerade hoch stricken und nach insgesamt 25 R = 14 cm alle M abketten. Beide Oberteile gleich arbeiten.

Fertigstellung: Oberteile und Sohlen zusammennähen. Die Pantoffeln in der Waschmaschine filzen, formen und trocknen, siehe allgemeine Hinweise. Nach dem Trocknen die Anschlagränder der Oberteile mit Langettenstichen in Mango umsticken. Die Kronen in Mango aus dem aufgedrehten und auseinander gezupften Garn auffilzen; die ausgeschnittene Vorlage auflegen, erst die Konturen, dann den Innenteil auffilzen. Zuletzt kleine Kügelchen vorformen und an die Zackenspitzen filzen. Die Sohlen mit transparenten Latexmilch bestreichen und gut trocknen lassen.

Vorlage für die Krone in Originalgröße



Modell Drachenuschen Größe 26/27

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Masse vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Masse

Vor dem Filzen: Länge ca. 26 cm, Breite ca. 12 cm.

Nach dem Filzen: Länge ca. 18 cm, Breite ca. 9,5 cm.

Material: Wash+Filz-it! multicolor, 2 Knäuel Fb 00004 Jungle; Wash+Filz-it!, 1 Knäuel Fb 00016 Grass green. Prym Stricknadeln und 1 Nadelspiel 8, eine Smyrnanadel.

Filz-it! Filzwolle Reste oder je 1 Knäuel Fb 00002 Ecru, Fb 00010 Rot und 00013 Schwarz, 1 Filz-it! Filznadel und 1 Filz-it! Filzunterlage. Latexmilch.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links, in Runden jede Rd rechts stricken.

Maschenproben: Bei glatt rechts ungefilzt: 12 M und 18 R/Rd = 10 x 10 cm; gefilzt: ca. 15 M und 26 R/Rd = 10 x 10 cm.

Anleitung

An der Ferse beginnen. 29 M in Jungle anschlagen und in Reihen 24 R = 13,5 cm glatt rechts stricken. Nun alle M auf 4 Nadeln des Spiels verteilen und in Runden glatt rechts weiterstricken. Nach insgesamt 47 R/Rd = 26 cm den Faden abschneiden und damit alle M fest zusammenziehen.

Danach die **Zacken** glatt rechts arbeiten. Aus der halben Fersennaht 12 M in Grass green auffassen und 3 R stricken, mit 1 Rückr links beginnen. Weiter für die 1. Zacke über 6 M 2 R stricken, die restlichen 6 M stilllegen. Dann am Reihenbeginn die Randm mit folgender M und am Reihenende die Randm mit der M davor rechts zusammenstricken, in folgender 3. R (= Rückr) die Randm mit der folgenden M bzw. am Reihenende mit der M davor rechts zusammenstricken. Über die restlichen 2 M noch 2 R stricken, dann diese M rechts zusammenstricken, den Faden abschneiden, durch die restliche M ziehen und vernähen. Die 2. Zacke ebenso beenden. Die Fersennaht schließen.

Nun aus dem Rand der Einstiegsöffnung auf das Nadelspiel verteilt von Fersenmitte bis Oberfußmitte in Grass green 18 M und weiter bis Fersenmitte 18 M = insgesamt 36 M auffassen und glatt rechts stricken. Nach 3 Rd insgesamt 6 Zacken über je 6 M wie beschrieben arbeiten.

Beide Puschen gleich arbeiten.

Fertigstellung: Die Puschen nach den allgemeinen Hinweisen in der Waschmaschine filzen, formen und trocknen.

Auf die trockenen Puschen die Gesichter mit der Nadel auffilzen, siehe auch Foto. Dafür jeweils einen roten Strich als Mund, unter den Mund mit Ecru Zähne auffilzen. Dazu kleine Dreiecke auflegen und fest filzen. Zwei kleine schwarze Punkte als Nase über dem Mund, ovale Augen in Ecru mit schwarzen Konturen und Pupillen auffilzen. Auf die Zacken beliebig verteilt rote Punkte filzen.

Sehr persönlich sehen die Puschen mit dem Namen des Kindes aus. Dazu aus der roten Wolle Fasersträhnen ziehen, etwas zwischen den Fingern vorrollen, Buchstabe für Buchstabe auflegen und vorsichtig anfilzen. Die Latexmilch auf die Sohle auftragen.



Modell Löwenpuschen Größe 24/25

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Masse vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Masse

Vor dem Filzen: Länge ca. 24 cm, Breite ca. 12 cm.

Nach dem Filzen: Länge ca. 16,5 cm, Breite ca. 9,5 cm.

Material: Wash+Filz-it! multicolor, 2 Knäuel Fb 00003 Sand; Wash+Filz-it! 1 Knäuel Fb 00004 Mango.

Prym Stricknadeln und 1 Nadelspiel 8, eine Smyrnanadel.

Filz-it! Filzwolle Rest oder 1 Knäuel Fb 00020 Dunkelbraun,

Filz-it! Filznadel und 1 **Filz-it!** Filzunterlage; eine Sticknadel mit Spitze.

Latexmilch in Transparent.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links, in Runden jede Rd rechts stricken.

Maschenproben: Bei glatt rechts ungefilzt: 12 M und 18 R/Rd = 10 x 10 cm; gefilzt: ca. 15 M und 26 R/Rd = 10 x 10 cm.

Anleitung

An der Ferse beginnen. 29 M in Sand anschlagen und in Reihen 22 R = 12 cm glatt rechts stricken.

Nun alle M auf 4 Nadeln des Spiels verteilen und in Runden glatt rechts 14 Rd in Sand und 7 Rd in Mango stricken. Den Faden abschneiden und damit alle M fest zusammenziehen. Gesamtlänge 24 cm.

Die Fersennaht schließen.

Nun aus dem äußeren Rand der Einstiegsöffnung auf das Nadelspiel verteilt mit Mango 40 M auffassen, 3 Rd glatt rechts stricken und die M abketten.

Für die **Ohren** jeweils 6 M in Mango, ca. 7 Rd unterhalb des mangofarbenen Randes und ca. jeweils 2 M von der Oberfußmitte entfernt auffassen und 4 R glatt rechts stricken, dann 2x in jeder R am Reihenbeginn die Randm mit folgender M, am Reihenende die Randm mit der M davor in der Hinr rechts, in der Rückr links zusammenstricken. In folgender R die restlichen 2 M rechts zusammenstricken, Faden abschneiden, durch die restliche M ziehen und vernähen.

Beide Puschen gleich arbeiten.

Fertigstellung: Die Puschen nach den allgemeinen Hinweisen in der Waschmaschine filzen, formen und trocknen.

Danach die Gesichter mit der Nadel auffilzen, siehe auch Foto. Aus der dunkelbraunen Filzwolle die Nase vorformen und über den zusammengezogenen M auffilzen. Darüber dunkelbraune Augen mit ecrufarbenen Pupillen (aus der Multicolorwolle zupfen), beidseitig neben der Nase jeweils 3 Punkte, unter der Nase den Mund in dunkelbraun auffilzen.

Für die Mähne ca. 8 cm lange Fäden in Sand und Mango mit der spitzen Sticknadel zwischen und neben die Ohren knüpfen, dann die Fäden aufdrehen. In der Mähne verteilt einige Faserbündel der dunkelbraunen Wolle anfilzen. Anschließend die Mähne zurechtschneiden.

Für jeden Schwanz einen jeweils ca. 10 cm langen Faden in Mango in geschwungener Linie auf die Fersenbereiche filzen, darüber als Quaste aus der dunkelbraunen Filzwolle ein Faserbündel doppelt legen und anfilzen. Die Latexmilch auf die Sohlen auftragen.



Modell Schühchen Größe 20/21

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Masse vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Masse

Vor dem Filzen: Länge ca. 20,5 cm, Breite ca. 11,5 cm.

Nach dem Filzen: Länge ca. 14 cm, Breite ca. 9,5 cm.

Material: Wash+Filz-it!, 2 Knäuel Fb 00010 Rose.

Prym Stricknadeln und 1 Nadelspiel 8, eine Smyrnanadel.

Zum Nadelfilzen **Filz-it!** Filzwolle, 1 Knäuel Fb 00002 Ecru, Reste oder je 1 Knäuel Fb 00010 Rot, 00015 Amarena und 00020 dunkelbraun, 1 **Filz-it!** Filznadel und 1 **Filz-it!** Filzunterlage.

Ca. 30 cm Baumwollband mit Gummizug, Vichykaromuster in Rosa-Weiß, ca. 2 cm breit (in Kurzwaren- oder Handarbeitsgeschäften erhältlich), Nähgarn in Rosa und 1 Nähnadel. Latexmilch in Transparent.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links bzw. in Runden jede Rd rechts stricken.

Maschenprobe:

Bei glatt rechts ungefilzt: 12 M und 18 R/Rd = 10 x 10 cm;
gefilzt: ca. 15 M und 26 R/Rd = 10 x 10 cm.

Anleitung

Mit der Ferse beginnen. 28 M in Rose mit den Stricknadeln anschlagen und in Reihen 26 R = 14,5 cm glatt rechts stricken. Nun die M gleichmäßig auf das Nadelspiel verteilen (je Nadel 7 M) und in Runden glatt rechts weiterstricken.

Nach insgesamt 33 R/Rd = 18,5 cm für die Spitze 5x in jeder folgenden Rd die beiden letzten M jeder Nadel rechts zusammenstricken. Danach den Faden abschneiden und damit die restlichen 8 M zusammenziehen, Faden vernähen. Gesamtlänge 21 cm.

Beide Schühchen gleich arbeiten.

Fertigstellung: Die Fersennähte schließen. Die Schühchen in der Waschmaschine nach den allgemeinen Hinweisen filzen, formen und trocknen.

Für jedes Schühchen 1 Muffin-Applikation herstellen, siehe auch Vorlage und Foto. Dafür aus jeweils ca. 5 g ecrufarbener Filzwolle eine runde Fläche von ca. 5 cm Durchmesser formen und von beiden Seiten gut mit der Nadel filzen. Danach zuerst den dunkelbraunen Muffin nach der Vorlage formen und mittig auffilzen, dann die amarena Form unterhalb des Muffins filzen. Für den Zuckerguss etwas Garn in Rose verzupfen, dann als Kontur um das Förmchen und oben auf den Muffin als Zuckerguss filzen, darauf einen kleine rote «Kirsche» mit ca. 0,5 cm Durchmesser. Den Zuckerguss mit einer dünnen roten Kontur umranden.

Tipp! Am besten beide Applikationen parallel nebeneinander filzen, damit diese symmetrisch werden.

Das Baumwollband teilen und jede Hälfte zu einem Ring mit ca. 4 cm Innendurchmesser zusammennähen, dann je einen Ring auf die Vorderfüsse der Schühchen nähen. Die ecrufarbenen Flächen der Applikationen jeweils mit Langettenstichen mit dem rosa Nähgarn umranden und über den Baumwollband-Ringen aufnähen.

Auf die Sohlen je ca. 4–5 g der ecrufarbenen Wolle als «Zuckerguss» auffilzen, Vorlage siehe Abb. Danach aus der roten Wolle darum eine Kontur filzen, auf und neben den «Zuckerguss» einige kleine rote Punkte filzen. Auf die Sohlen einschließlich Zuckerguss transparente Latexmilch auftragen.

Vorlage Muffin-Applikation in Originalgröße



Vorlage «Zuckerguss» auf der Sohle in Originalgröße

